

## Recueil des urines

### C2ENRURIN

- Utiliser le matériel fourni par le labo, et appliquer le protocole de recueil correspondant à l'analyse demandée :
    - ⇒ **ALBUMINURIE/GLUCOSURIE** : uriner de préférence **les premières urines du matin à jeun** dans le **pot jaune** et le refermer soigneusement. Conserver au **réfrigérateur**.
    - ⇒ **ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines)** :
      - Si possible avant la prise de tout antibiotique et au moins 4 heures après la miction précédente.
      - Se laver les mains, puis faire une **toilette soigneuse** (avec de l'eau et du savon, la lingette fournie, etc.) **chez la femme** de la région vulvaire d'avant en arrière sans revenir sur le geste, **chez l'homme** du gland après avoir décalotté. Essuyer.
      - Eliminer le début du jet des urines dans les toilettes, puis **uriner ensuite le milieu de jet dans le pot jaune** (pour un **volume d'urines si possible entre les repères MIN et MAX du pot jaune**). Refermer soigneusement le pot jaune, **puis remplir d'urines le tube VACUETTE jaune selon le protocole indiqué au verso**.
      - **Poche nourrisson** : pour les enfants en bas âge, après avoir nettoyé (eau et savon, lingette) puis essuyé, utiliser une poche stérile fournie par le laboratoire (ne pas laisser la poche posée plus de 30 minutes). Après la miction, retirer la poche puis la fermer soigneusement, à acheminer immédiatement au laboratoire (sinon conserver à +4°C)
    - ⇒ **CHLAMYDIA/GONOCOQUE/TRICHOMONAS : RECUEIL EXIGE AU LABO** : Recueil des premières urines du matin, sinon il faut un **minimum de 1 heure** depuis la dernière miction. Recueillir le **1<sup>er</sup> jet d'urines** (= **début du jet**) dans le **pot jaune** sans effectuer de toilette préalable. Remplir **au maximum jusqu'au repère MIN (pas plus)**, puis refermer soigneusement le pot jaune
  - **Identifier le pot jaune (et le tube jaune si ECBU demandé)** avec votre nom / prénom, date et heure du recueil.
  - **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription.
  - **Température de conservation (T°) et délai maximal de conservation** :
    - ALBUMINURIE/GLUCOSURIE (pot jaune) : 2 heures à T° ambiante (13 à 30°C), 24 heures à +4°C
    - ECBU (tube VACUETTE jaune) : à T° ambiante (13 à 30 °C) 12h idéalement (acceptable 48h maximum).
    - Si ECBU sur pot jaune : à T° ambiante (13 à 30 °C) 2h00 max. A +4 °C 12h idéalement (acceptable 24h max).
- Dans tous les cas, il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs délais.*

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (Questionnaire à compléter impérativement)

Nom : ..... Nom de naissance:.....  
Prénom : ..... Date de naissance :...../...../.....  
Date du prélèvement : .... /.... /..... Heure du prélèvement : .....

**A compléter si Albuminurie/Glucosurie demandé** : Contexte de la demande ? (entourer la (ou les) réponse(s) souhaitée(s)) :

Suivi grossesse / suivi diabète / suivi hypertension artérielle / suivi insuffisance rénale ou maladie rénale / autre

**A compléter uniquement si ECBU demandé** :

Contexte de la demande ? (entourer la réponse souhaitée) : Recherche infection urinaire / Contrôle de traitement /  
ECBU de dépistage avant intervention urologique

Conditions de recueil des urines ? (entourer la réponse souhaitée) : milieu de jet après toilette locale /

milieu de jet sans toilette locale / début du jet / poche nourrisson / sondage aller-retour (extemporané) / autre :

Portez-vous une sonde (type sonde à demeure, urétérale, de néphrostomie, etc.) ?  OUI  NON

Avez-vous des symptômes d'infection urinaire ?  OUI  NON

Si OUI, lesquels (entourer) : sensation de brûlure en urinant / mictions répétées rapprochées  
difficulté à uriner / fièvre > 38 °C / douleurs lombaires (bas du dos) / autre : .....

Etes-vous enceinte ?  OUI  NON

Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des antibiotiques (< 10 jours) ?  OUI  NON

Si OUI, nom de l'antibiotique : .....

## Recueil des urines

C2ENRURIN

### Instruction d'utilisation

VACUETTE® SYSTEME URINE (GREINER BIO-ONE)

1



Préparer le matériel :  
· pot à urines  
· tube VACUETTE® si ECBU demandé

2



Recueillir l'urine dans le pot jaune conformément au protocole correspondant à l'analyse demandée

### **PROCEDER AUX ETAPES SUIVANTES UNIQUEMENT SI ECBU DEMANDE :**

3



Retirer l'opercule de protection situé sur le couvercle du pot à urine

4



Placer le tube VACUETTE® dans l'orifice du couvercle, bouchon vers le bas, et percuter le bouchon du tube (appuyer fortement)

5



Maintenir le tube appuyé, le remplissage est automatique (système sous vide) jusqu'au volume prédéfini

6



Retirer le tube et l'homogénéiser par 7 à 8 retournements successifs.  
Recoller l'opercule sur le pot à urine

**Conserver le tube VACUETTE® rempli d'urine à Temperature ambiante**